

INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE
DE L'ESPACE FACTORIELLES
VNEXT

Guide de l'Espace Factorielles

2023



Table des matières

Table des matières

CONFIGURATION REQUISE.....	2
RÉSOLUTION RECOMMANDÉE.....	3
TELECHARGEMENT ET INSTALLATION.....	4
Comment télécharger mon Espace Factorielles.....	4
Comment installer mon Espace Factorielles.....	5
ACCES AUX OUTILS FACTORIELLES.....	7
1 ^{ère} connexion à l'Espace Factorielles.....	7
Création d'un compte utilisateur Factorielles.....	8

CONFIGURATION REQUISE

PC équipé d'un système d'exploitation Windows 8 ou supérieur.

Les PC sous Windows XP et les MAC sont incompatibles avec l'Espace Factorielles.

Pour un fonctionnement sur MAC, un émulateur Windows doit être installé et prêt à l'emploi. Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) ou supérieur installé et activé.

Microsoft .NET Framework 4.7.2 ou supérieur installé.

Connexion internet indispensable.

Accès au profil administrateur du poste pour l'installation.

Ne pas avoir de restriction (pare-feu, proxy, anti-virus...) sur les noms de domaine :

- factorielles.fr
- factorielles.captivea.net

ATTENTION : LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS SONT INDISPENSABLES AUX FONCTIONNEMENT DE VOTRE ESPACE FACTORIELLES.

Access Database Engine 2010 32bits installé. ([Télécharger ICI](#))

Package redistribuable Microsoft Visual C ++ 2010 installé. ([Télécharger ICI](#))

Microsoft Edge WebView2 Runtime : ([Télécharger ICI](#))

RÉSOLUTION RECOMMANDÉE

Vous pouvez accéder aux paramètres d'affichage de votre poste, en faisant un clic droit sur votre fond d'écran, puis en sélectionnant "Paramètres d'affichage".

Résolutions Recommandées	
Résolution de l'écran	"Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments"
2736 * 1824	100 %
	150 %
	200 %
2756 * 1600	100 %
	150 %
1920 * 1080	100 %
1680 * 1505	125 %
1364 * 768	100 %
Résolutions fonctionnelles après paramétrages	
2560 * 1600	200 %
2048 * 1536	150 %
1920 * 1440	150 %


TELECHARGEMENT ET INSTALLATION

Comment télécharger mon Espace Factorielles

Cliquez sur le lien suivant :

Mon Espace Abonnés

Cliquez sur le bouton « Télécharger », situé dans le cadre de gauche.



Dans la page suivante, saisissez le code Factorielles (commençant par ABT ou EXC) et mot de passe transmis lors de votre souscription à l'Espace Factorielles.

Cliquez ensuite sur le lien nommé "[La prima-installation de la vNext Factorielles](#)".

Code client
Mot de passe




Comment installer mon Espace Factorielles

Après avoir téléchargé l'application, exécutez-la pour pouvoir lancer l'installation.

Double-cliquez sur "**Install_VNextFactorielles.exe**" qui se trouve dans votre répertoire de téléchargement.

Cochez la case « **J'accepte les termes et conditions du contrat de licence.** » et cliquez ensuite sur « **INSTALLER** ».



Sélectionnez ensuite les répertoires d'installation :

- Répertoire de l'application : concerne l'exécutable de l'Espace Factorielles.

Il n'est pas indispensable de changer son emplacement, tant que les utilisateurs ont accès au dossier où il est installé.

- Répertoire des données : contient tous les éléments enregistrés dans le logiciel (comptes utilisateurs, dossiers client, études...).

Si vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent travailler sur la même base de données clients, le chemin de répertoire des données doit être un dossier partagé sur un réseau accessible à tous les utilisateurs Factorielles.

- Répertoire des documents : renvoie au chemin des rapports des études générées par les outils.

-

ATTENTION : Si vous modifiez les répertoires, vous devez autoriser les droits de modification et d'écriture aux administrateurs et utilisateurs du poste.



ACCES AUX OUTILS FACTORIELLES

1^{ère} connexion à l'Espace Factorielles

The screenshot shows a login interface for 'Espace Factorielles'. On the left, a dark blue panel contains the logo 'F! Espace Factorielles' and the text 'Prêt à développer votre activité de conseil ?'. On the right, a white panel contains a login form with fields for 'Identifiant' (placeholder: 'ABTXXXXXXXX ou EXCXXXXXXXX') and 'Mot de passe' (masked with dots). A 'Se souvenir de moi' checkbox and a 'Se connecter →' button are also visible.

Saisissez le code Factorielles (ABTXXXXXXXX ou EXCXXXXXXXX) et mot de passe transmis lors de votre souscription.


Vous serez redirigé(e) directement dans la page "Paramètres" du logiciel.

CES IDENTIFIANTS SERVENT UNIQUEMENT AU PARAMÈTRAGE DE L'ESPACE FACTORIELLES. IL N'EST PAS POSSIBLE D'UTILISER CEUX-CI POUR ACCÈDER AUX OUTILS.

À l'inverse de vos identifiants administrateurs Factorielles (code client ABTXXXXXXXX ou EXCXXXXXXXX), le compte utilisateur vous permet d'accéder directement aux outils Factorielles. Vous pourrez ainsi avoir un compte utilisateur personnel où vous pourrez définir vos propres identifiants de connexion personnalisés.

Création d'un compte utilisateur Factorielles

Depuis l'onglet "**Gestion des utilisateurs**", cliquez sur le bouton "**Ajouter un utilisateur**" pour créer un compte utilisateur.



Remplissez ensuite le formulaire, tous les champs du formulaire sont **obligatoires**. L'identifiant et le mot de passe sont **personnalisables** (**Attention : Les identifiants de connexion à définir doivent être différent de ceux que vous avez reçu par mail.**).

Cochez ensuite les outils correspondant à votre abonnement, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour confirmer la création de l'utilisateur. Redémarrez ensuite l'Espace Factorielles et connectez-vous avec vos nouveaux identifiants.